Prise en main rapide de Sity Trail



- 1 passage de « hors ligne » à « en ligne » : Se mettre en ligne uniquement pour le téléchargement des cartes. Vous pouvez ensuite désactiver les données.
- **2 pour télécharger les cartes** : il suffit de se positionner à peu près au centre de l'endroit qu'on désire obtenir, puis de cocher dans la page qui s'ouvre la distance à partir du centre que l'on désire.
- 3 permet de passer des cartes topographiques aux cartes aériennes, cadastrales, etc ...
- 4 pour la recherche d'un lieu
- 5 mise en route ou extinction du GPS
- 6 mise en route du tracé de la randonnée : la fenêtre suivante s'ouvre :



Il suffit alors d'appuyer sur le rond rouge (REC) Si le GPS vous a localisé, le tracé de la rando s'enregistre (tracé bleu si vous n'avez pas changé les paramètres) Revenez ensuite en arrière sur la carte.

A la fin de la rando, appuyez à nouveau sur la touche 6. La page suivante s'affiche :



Appuyer sur « Enregistrer » Vous pourrez envoyer votre tracé plus tard dans votre compte lorsque vous serez connecté à internet.

Remplissez alors le formulaire (nom de la rando, activité marche ...) Le tracé s'enregistre dans votre téléphone, puis disparaît de l'écran. Pour le récupérer, il suffit d'appuyer sur 7, puis « Mes SityGuides locaux »

Un retour en arrière permet de fermer l'application.

Votre COMPTE

Sur votre ordinateur fixe ou portable :

Tapez dans votre navigateur l'adresse : www.sitytrail.com Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « mon compte ». Rentrez alors votre identifiant et votre mot de passe.

La fenêtre ci-contre s'ouvre vous permettant d'avoir toutes les informations utiles sur votre compte. En particulier :

- La rubrique « **mes appareils** » vous permet de voir quels sont les appareils connectés à votre compte.
- « Guides Editor » vous permet principalement de rentrer dans votre compte des tracés de randonnée, de les visualiser et imprimer, et également d'éditer vos propres tracés, de les stocker et de les imprimer (peut remplacer CartoExplorer mais n'est pas aussi souple)
- « Sity Trail Maps » vous donne accès à tous les sity guides envoyés en « public » par les utilisateurs.



Guides Editor

Peut s'obtenir en passant par « mon compte » ou bien directement en tapant dans votre navigateur l'adresse : http://www.sitytrail.com/GeolivesTrails/Creation.jsp?lang=fr (à mettre dans vos favoris)



Guides Editor (suite)

Importer un tracé GPX:

 Vous avez dans votre disque dur un tracé GPX. Vous cliquez sur « importer GPX » Une fenêtre s'ouvre :



Indiquez le nom du guide, l'activité (marche), si vous choisissez de le publier en public ou de le stocker seulement dans votre compte (privé) et enfin où se trouve votre fichier. Les autres rubriques ne sont pas indispensables.

- Si votre tracé se trouve dans la bibliothèque de tracés de Carto Explorer, sélectionnez-le, puis exportez-le dans votre disque dur en choisissant obligatoirement l'extension GPX.
- Si votre tracé se trouve dans votre téléphone (c'est par exemple une trace que vous avez réalisée en randonnée), en bas de la fenêtre affichant la carte, vous cliquez sur « SityGuides », puis « Mes SityGuides locaux », puis « Marche » puis sur le nom de votre sity guide.




Vous cliquez sur « envoyer » et choisissez « public » ou « privé ». Il faut, bien sûr, être à ce moment là connecté à internet. Vous pouvez alors visualiser sur Guides Editor votre randonnée.

Exporter un tracé GPX dans Carto Explorer:



En cliquant sur ce logo, vous téléchargez le tracé affiché en fichier GPX.


Il suffit ensuite d'importer ce fichier dans Carto Explorer en ouvrant la bibliothèque des tracés :



NB: Une trace enregistrée en randonnée comporte beaucoup de way points, un peu trop pour visualiser correctement dans Carto Explorer les montées et les descentes. Il suffit de la transformer en « route » avec, par exemple, 600 points, puis la re-transformer en tracé.

Sity trail Maps


S'obtient à partir de votre compte ou bien en tapant dans votre navigateur l'adresse : http://www.sitytrail.com/m/lang-fr/viewer/? (à mettre dans vos favoris) la fenêtre suivante s'ouvre :






les randonnées ayant été envoyées l'en « public » par les utilisateurs s'affichent sous la forme d'un petit bonhomme blanc sur fond vert ou jaune.

Cliquez sur l'endroit qui vous intéresse ...



Le tracé de la randonnée s'affiche en rouge et un petit tableau vous donne des indications sur le parcours

Sity trail Maps (suite)



Quelques conseils pour finir:

- La batterie du téléphone : veillez à ce qu'elle soit chargée à bloc avant votre rando. En vieillissant de nombreuses batteries ne durent pas aussi longtemps que la randonnée. Il existe dans le commerce de petits chargeurs que vous pourrez utiliser pendant l'arrêt repas.
- Veillez à ce que vos données « data » soient désactivées pendant la randonnée. Vous avez chargé la carte chez vous par WiFi. Le GPS fonctionne grâce aux satellites. Donc inutile d'être connecté à internet.
- Mais mettez en route votre logiciel Sity Trail un peu avant le début de la rando : d'abord pour que votre GPS ait le temps de capter les satellites, ensuite parce qu'il faut que le téléphone puisse joindre votre serveur pour la vérification de votre abonnement. Il arrive en randonnée que les données téléphoniques ne passent plus et si vous voulez à ce moment là mettre en route votre logiciel, ce dernier risque de ne pas fonctionner.
- IMPORTANT : si pendant la randonnée il arrive un accident et que vous devez joindre les secours, posez votre doigt sur l'endroit indiqué par le GPS : une fenêtre s'ouvre sur l'écran indiquant vos coordonnées géographiques en degrés.

Bonnes randonnées en toute tranquillité!